


第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定

(1) 設定手順：Windows10の場合



1 Windowsの設定を開く。

【Macの場合】
アップルメニュー  > 「システム設定」を選択。



2 「アカウント」を選択する。

【Macの場合】
「サインインとセキュリティ」をクリック。
「2ファクタ認証を有効にする」の横で
「有効にする」をクリックし、画面案内に沿って進む。




3 「サインインオプション」を選択し、
「セキュリティキー」を開き、「管理」を
クリックします。

【Macの場合】
「セキュリティキー」をクリックし、画面表示に従いYubikeyへの指紋登録を行う。
※Macの場合の手順は以上となります。

第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定

(1) 設定手順：Windows10の場合




4 PCにYubikeyを差し込む。

※差し込み済みの場合は **6** へ進んでください。

💡Yubikey差し込みイメージ💡

タッチ部分は赤枠の箇所になります。
差し込み方向、端子などはYubikey端末の
説明書などでご確認ください。




5 Yubikeyタッチを実施する。


第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定

(1) 設定手順：Windows10の場合




6 Windows Helloセットアップ画面に遷移したら、セキュリティキー暗証番号（PIN）の設定を行う。（画像の場合は「追加」をクリック）



7 PINを設定する。

💡ご参考💡

PINは任意の4文字（英数字、記号）を使い、設定をお願いします。
また、ここで設定したPINは忘れないようにメモを取る等のご対応をお願いします。



8 「セキュリティキーの指紋」にある「セットアップ」を押下。


第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定

(1) 設定手順：Windows10の場合



9 **7** で設定したPINを入力する。




💡ご参考💡

9 で一定時間放置した場合は左の画面に変わる場合がございます。

その場合は「キャンセル」を押下し、

8 の操作からやり直してください。




8 「指紋センサーにタッチ」の画面に遷移。

第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定


(1) 設定手順：Windows10の場合



10 Yubikey端末の指紋センサーにタッチ。

💡ご参考💡

指紋登録時に別操作を実施した場合、
右の画面に遷移する場合がございます。
「完了」を押下し、**8** の操作からやり直してください。



11 操作完了画面に遷移する。

第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定



(1) 設定手順：Windows10の場合



ご参考

複数人の指紋を登録する場合、**11** が完了したら
「別の指を追加」を押下し、**10** の操作を実施してください。

※最大5名の登録となります。



12 左の画面に遷移したら操作完了です。


以上でYubikey端末の初期設定は完了となります。

続けて法人インターネットバンキングの初回ログインを行う場合は
第3章を参照ください。


第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定

(2) セキュリティキーのリセット手順（Windows10の場合）



1 「1.Yubikey端末の初期設定」≫「1. 設定手順：Windows10の場合」の **1** から **5** の操作を行い、Windows Helloセットアップ画面が表示されたら、「リセット」を押下する。



2 「続行」を押下する。



3 表示に従ってYubikeyの抜き差し操作を行う。


第2章 認証端末の初期設定

1.Yubikey端末の初期設定


(2) セキュリティキーのリセット手順（Windows10の場合）



4 Yubikeyへ10秒以内に2回タッチする。



5 リセット完了画面が表示される。



6 再度「Windows Helloセットアップ」画面が表示されたら、改めてPINの設定と指紋登録を行う。

PINの設定と指紋登録方法は、「1.Yubikey端末の初期設定」»「1.設定手順：Windows10の場合」の **6** をご参照ください。